


Installation et activation licence USB

Attention :

Pour installer Phase Manager, il est **fortement recommandé d'utiliser les droits d'administrateur**

1/ Installation de Phase Manager


Lancer le setup et choisir la langue d'installation :




Valider l'écran de bienvenue en cliquant sur **Suivant** :




Valider l'accord de licence et cliquer sur **Suivant** :




Choisir le dossier d'installation **sur la clé USB** (par exemple : *D:\Phase Manager*) puis cliquer sur **Suivant** :




Choisir le type d'installation : '**Portable installation**' :



Valider l'écran de création des raccourcis puis cliquer sur **Suivant** :



Valider la création des icônes puis cliquer sur **Suivant** :




Cliquer enfin sur **Installer** puis une fois l'installation achevée, sur **Terminer**

2/ Configuration de la licence USB

Une fois Phase Manager V4 installé, double-cliquez son icône pour le lancer.

Au premier lancement, le configurateur de licence s'affiche :



Pour activer votre licence, il vous faudra renseigner successivement les champs suivants :

"Module"

Renseigner le type de licence : **USB**

"Product ID"

Renseignez l'ID Produit qui vous a été fourni par Projet Linéaire et qui est de la forme :

LPMU-00NNN0 X 00abcDEF (NNN est le numéro de votre licence, et X la version)

note : renseigner uniquement ce qui est à droite du type de licence après le tiret '-'

"Activation key"


Renseignez-ici le Numéro de série transmis par Projet Linéaire ou votre revendeur.

"Licence"

Choisir "Create new licence".

En cliquant sur le bouton *Browse* vous pouvez choisir l'emplacement du fichier de licence qui sera généré par Phase Manager.

Il faudra indiquer un chemin vers un dossier **sur votre clé USB** , par exemple : **D:\Licence**




3/ Activation de la licence


Cliquez maintenant sur le bouton **Launch** pour activer votre licence.

Attention : une connexion à Internet est impérative pour activer la licence !


Pour activer la licence, choisissez l'option ci-dessous et cliquez sur suivant :



- Renseignez les informations demandées puis cliquez sur suivant :
- **Le numéro de série est l'Activation Key renseignée à l'étape 2 dans le configateur de licence**



- Vérifiez impérativement que vous êtes connecté à INTERNET puis cliquez sur suivant.
- Si le message ci-après apparaît, cela signifie que Phase Manager s'est activé correctement. Cliquez sur Suivant pour accéder à l'application :



- En cas de difficultés, veuillez contacter notre support à support@projetlineaire.com