

Mise à jour vers Phase Manager 7

Si vous êtes possesseur d'une version 6 (ou antérieure) et que vous migrez vers une version 7, vous pouvez utiliser l'une et l'autre indépendamment.


Installation de Phase Manager 7

* Télécharger l'installateur via le lien reçu par mail ou via cette page : [Télécharger Phase Manager](#)

* Installer Phase Manager en suivant la [documentation d'installation](#). Une fois l'installation terminée, double-cliquez sur l'icône depuis le bureau pour lancer Phase Manager 7 pour la première fois et suivre attentivement ce qui suit.

Activation de la licence

* Lors du premier lancement du logiciel, il vous est demandé d'activer votre licence, **c'est sur cet écran qu'il faudra faire attention et notamment sur la partie LICENCE. Je vous demanderai de bien vouloir porter votre attention sur cette partie là.**



The screenshot shows the 'Phase Manager Launcher' window. It has two tabs: 'Licence System' (selected) and 'Java System'. The main area is titled 'Licensing Configuration'. On the left, there is a large black box with the Phase Manager logo and the text 'Licence & Licensing Configuration Settings'. The configuration area on the right contains the following fields and controls:

- Module:** A dropdown menu set to 'Monoposte'.
- Product ID:** A text box containing 'LPMM'.
- ID Produit:** An empty text box.
- Activation Key:** A text box containing 'Numéro de série'.
- Create new licence:** Two radio buttons, 'Create new licence' (unselected) and 'Choose a licence' (selected).
- Browse:** A button next to the 'Choose a licence' radio button.
- Chemin vers la licence existante:** A text box for the license file path.
- Launch:** A button at the bottom right of the window.

Pour activer votre licence, il vous faudra renseigner successivement les champs suivants :

"Module"

Renseigner le type de licence que vous avez (Monoposte, Partagée ou USB)

"Product ID"

Renseignez le dernier ID Produit qui vous a été fourni par Projet Linéaire et qui est de la forme :
LPMM-00NNN0 **X** 00abcDEF ► **NNN** est le numéro de votre licence, et **X** la version.

note : renseigner uniquement ce qui est à droite du type de licence après le tiret :

*Si **X** n'est pas égale ou supérieure la version que vous souhaitez installer, votre licence n'est pas compatible.*

Rapprochez vous de notre support : support@projetlineaire.com

"Activation key"

Renseignez-ici le dernier Numéro de série transmis par Projet Linéaire ou votre revendeur.

"Licence"

Choisir "**Choose licence**" :

C'est ici qu'il faut impérativement renseigner le bon répertoire de licence . En effet, le logiciel va reprendre le répertoire d'installation de licence par défaut, il faut s'assurer de renseigner le bon répertoire, ou que celui par défaut contient bien la licence.

Phase Manager va écraser la licence en votre possession pour le mettre à jour avec les nouveaux codes.

[Vous allez donc cliquer sur Browse et choisir l'emplacement du fichier de licence existant.](#)

Une fois le dossier de licence renseigné, vous pouvez cliquer sur Launch et la licence sera mise à jour.

- En cas de difficultés, veuillez contacter notre support à support@projetlineaire.com